


Sincronización con punto de venta

Para conectar un nuevo punto de venta a la base principal hay que realizar los siguientes pasos:

1. En la base principal

- Crear nuevo punto de venta en el catálogo punto de ventas en el subsistema "Ventas".
- Poner el nombre de punto de venta y el código correspondiente. El código puede ser máximo de 3 letras y debe ser único por cada punto de venta.
- El elemento de catalogo tiene 3 pestañas:
 - Principal**, donde están los parámetros generales como la empresa a la que pertenece el punto de venta, precios y, además, número de establecimiento y punto de emisión.



- Contabilidad**, donde están los parámetros de contabilización de reportes de ventas que se cargan del punto de venta. Los parámetros están divididos en 7 grupos:
 - Bienes - la cuenta de bienes y la cuenta de toma de inventarios
 - Ventas - cuenta de ventas, cuenta de IVA en ventas, cuenta del costo de ventas
 - Caja y banco - nombre de la caja que corresponde al punto de venta, la cuenta contable para diferencias de caja y la cuenta bancaria para los pagos con tarjetas de crédito
 - Deudas - cuenta de deuda de cliente, anticipo a proveedor y vale de caja
 - Retenciones - cuentas de retenciones de IVA y renta
 - Recaudación y reposición - cuenta de dinero en tránsito
 - Subcuentas adicionales - aquí es posible poner las subcuentas adicionales que deben ser llenadas al momento de la contabilizaciónSi en algunos grupos hay campos vacíos, el triángulo rojo aparecerá en la pestaña correspondiente
 - Empresas**, donde hay que poner las bodegas para descargar el resto de inventarios. Además, estas bodegas se usarán en reportes de ventas y entregas de pedido (despacho de bienes y venta)
- Crear los usuarios de punto de venta, en el catálogo **usuarios de puntos de venta**. Cada usuario puede ser cajero o administrador y, también, puede tener acceso a diferentes puntos de ventas. Para adjuntar a qué puntos de ventas el usuario tiene acceso hay que poner los vistos correspondientes.
 - Crear el **surtido de productos en puntos de ventas**. El Surtido puede ser por todos los puntos de venta o solo por uno.
 - Crear el usuario para el intercambio de información en el catálogo de **usuarios** en la pestaña **Administración**. Hay que marcar la casilla "intercambio de datos"

2. En la base de punto de venta

- a. Cuando se abre el sistema de punto de venta por primera vez, aparece la ventana con ajustes iniciales.

Arqueo de caja Contrapartes Correccion de deuda More ▾ Reports ▾ Tools ▾ Administracion ▾

Ajustes de intercambio de información ×

Guardar More ▾

Conexion

Protocol: Servidor: Base de datos:

Usuario:

Contraseña:

Base central

Codigo:

Nombre:

Punto de venta

Punto de venta:

Codigo:

Nombre:

Current calls: 0 Accumulated calls: 26

- b. Aquí hay que poner la dirección de servidor, protocolo (http o https) y nombre de base de datos en el servidor web. En caso del protocolo https hay que poner el certificado del servidor. Adicionalmente, hay que poner el nombre y contraseña de usuario que fue creado en el paso 1.f
- c. Haga clic en **Conectar**. Debe aparecer el código y nombre de la base principal
- d. Seleccionar el punto de venta de la lista
- e. Haga clic "**Guardar**"
- f. En siguiente dialogo haga clic en "Yes"

1C:Enterprise ×

¿Actualizar datos?



Artículos relacionados

- [Ingresar las retenciones recibidas](#)
- [Sincronización con punto de venta](#)